

28.01 – UPPSÄTTNING AV DÄCKHOTELL

SYFTE

Ange alla inställningar för att köra däckhotell.

MENY

Däckhotell → Inställningar → Däckhotell inställningar

Genvägar → Däckhotell → Inställningar → Däckhotell inställningar

Däckhotell → Inställningar → Däckmärken

Genvägar → Däckhotell → Inställningar → Däckmärken

Däckhotell → Inställningar → Däckhotell lagerplatsinställningar

Genvägar → Däckhotell → Inställningar → Däckhotell lagerplatsinställningar

BESKRIVNING

Däckhotell inställningar

1. Ange följande värden för inställningar:
2. När det gäller "Std värde arbetsoperationnr" så skall man ange den arbetsoperation som används för hjulskifte. I fallet nedan är detta då arbetsoperation nr 20.
3. När det gäller "Standard varenr" skall man först lägga upp en artikel med artikelnummer 15 (ej lagerförd artikel) för att hantera däckhotell avgiften.

Dessa två inställningar används när vi skall skapa en arbetsorder från en däckhotell order.

0 - Däckhotell inställningar

Allmänt | Obligatoriska värden | Överför till verkstad Order

Däckhotell nr serier D_ORDER ↑

Däckhotell transaktion... D_TRANS ↑



Std värde arbetsopera... GENERELL ↑

Std värde arbetsopera... 20 ↑

Standard Varenr. 15 ↑

Etikett rapportnr 15003500 ↑


Hjälp



Däckhotell lagerplatsinställningar

- Däck lagerplatsnr (Ange lagerplats nummer)
- Däck lagerplatsnamn (Ange namnet för lagerplatsen)
- Lagerkapacitet däckantal (Hur många däck får plats på lagerplatsen, 4 däck 4 platser)
- Använd kvantitet (Visar hur många däck som är incheckade)

Ex:



The screenshot shows a software window titled "Däckhotell lagerplatsinställningar". It contains a table with the following data:

Däck lagerplatsnr	Däck lagerplatsnamn	Lagerkapacitet däckantal	Använd kvantitet
A_1	Hylla A, våning 1	64	4
A_2	Hylla A, våning 2	64	0
A_3	Hylla A, våning 3	64	0
B_1	Hylla B, våning 1	40	0
B_2	Hylla B, våning 2	40	0
B_3	Hylla B, våning 3	40	0

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Hjälp".