

11.70 SKAPA ARBETSOPERATIONER FÖR OKQ8 KAMPANJ

SYFTE

Syfte med denna manual är att kunna skapa egna arbetsoperationer i PBS som hanterar OKQ8 kampanjer

MENY

Verkstad-> Verkstad -> Arbetsoperationer


Genvägar -> Register -> Arbetsoperationer

BESKRIVNING

Nedan följer en beskrivning hur du lägger upp en ny arbetsoperation.

1. Tryck F3 för att skapa en ny arbetsoperation
2. Som märkeskod skriver vi in GENERELL
3. Skriv in följande:
 - a. Nr = KAM_AC
 - b. Beskrivning = AC-kontroll
4. För att lägga upp ett fast pris så öppnar du upp den underliggande listan för Debiteringsgrupp (F6-lista). Det står STANDARD som default. **Börja skriva på den tomma raden under texten STANDARD**
 - a. Nr = KAM_AC
 - b. Namn = AC-kontroll
 - c. Markera/klicka på den nya raden som du precis har skapat och klicka på knappen Priser nederst på sidan och sedan på Försäljningspriser.
 - d. Ange 796 kr, ett fast pris i kolumnen Timpris (exkl. moms) och tryck enter.
 - e. Tryck på Esc för att stänga fönstret.
 - f. Markera den nya debiteringsgruppen och klicka på Ok.
 - g. Enter en gång så kommer det upp en fråga om du vill ändra debiteringsgrupp på denna arbetsoperation. Tryck Ja för att ändra.
5. Klicka sedan på knappen "Försäljning".
 - a. Välj Standardtider.
 - b. Fyll i "1" i Operationsstandardtid (1:an motsvarar kvantitetskolumnen på offert/order).

- c. Bocka i kolumnen Alla märken.
- 6. Bocka i "Extra textrader"
 - a. Klicka sedan på "Arbetsop."-knappen och sedan på "Arbetsoperationstext"
 - b. Skriv sedan enligt nedan och stäng därefter fönstret:



Språkkod	Text
	Funktionskontroll
	Rör, slangar och anslutningar
	Diagnostest för AC. (klimatanläggning)
	Tryckkontroll och läckagekontroll
*▶	

- 7. Klicka nu på flik Fakturering
 - a. Klicka i rutan för "Inget verkstadstillägg". Nu kommer inte miljöavgift eller verkstadsmaterial med